Aiuto alla lettura delle dichiarazioni delle merci in Passar

Con Passar le dichiarazioni delle merci avvengono in un nuovo formato di dati. La tabella mostra quali gruppi di dati (righe evidenziate in azzurro) con quali campi di dati (righe evidenziate in grigio) sono contenuti in una dichiarazione delle merci in Passar.

Spiegazioni concernenti la tabella Excel

Colonna A - tipo	Definisce se si tratta di un gruppo di dati o di un campo di dati.				
Colonna B: cardinalità	Descrive quanti gruppi di dati / campi di dati (minimo e massimo) devono essere indicati. Il numero minimo e quello massimo sono sempre divisi da due punti. Esempi:				
	11	Il gruppo di dati / campo di dati deve essere indicato esattamente 1 volta.			
	01	Il gruppo di dati / campo di dati non deve ma può essere indicato al massimo 1 volta.			
	099	Il gruppo di dati / campo di dati non deve ma può essere indicato al massimo 99 volte.			
	199	Il gruppo di dati / campo di dati deve essere indicato almeno 1 volta e al massimo 99 volte.			
Colonna C: gruppo di dati	Designazione del gruppo di dati superiore, al quale appartengono il gruppo e il campo di dati.				
Colonna D: nome	Designazione in inglese del gruppo e del campo di dati.				
Colonna E: descrizione	Designazione in italiano del gruppo di dati / del campo di dati				
Colonna F: tipo di dati	Ogni campo di dati ha un formato predefinito e una determinata lunghezza:				
	formato testo (a)				
	formato numerico (n)				
	formato alfanumerico (an)				
	campo sì / no (boolean)				
	Tra il tipo e l'indicazione della lunghezza possono esservi due punti. Ciò significa che il numero di caratteri è flessibile, ma il numero indicato è il massimo.				
	Una virgola nell'indicazione della lunghezza indica quanti caratteri sono ammessi prima e dopo la virgola (se necessario). Ciò in combinazione con il numero flessibile (se sono presenti due punti) e il numero massimo.				

Colonna F:	Esempi:				
tipo di dati (continua)	a1	1 lettera, lunghezza fissa			
	n2	2 cifre, lunghezza fissa			
	an3	3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa			
	a4	fino a 4 lettere			
	n5	fino a 5 cifre			
	an6	fino a 6 caratteri alfanumerici			
	n7,2	fino a 7 cifre in totale, di cui fino a 2 dopo la virgola			
Colonna G: necessità	La colonna H fornisce informazioni sulla necessità di un'indicazione. Vi sono le seguenti possibilità:				
	 R («required»): deve sempre essere fornita; O («optional»): è opzionale; se sono disponibili dei dati, questi sono forniti per completezza; 				
	 D («dependent»): può essere R, O o non applicabile («not applicable»), a dipendenza delle regole e delle condizioni. 				
	Per quanto riguarda la necessità dei singoli campi di dati, occorre sempre tenere conto della necessità del gruppo di dati Solo se nel messaggio è indicato un gruppo di dati opzionale (p. es. il gruppo di dati «Materiale di trasporto»), devono essere registrati gli attributi R (p. es. numero di sigilli) in esso contenuti.				
Colonna H: regole e condizioni	Qui sono pubblicate le singole regole, che possono essere cercate con il relativo numero (p. es. NS30108): <u>Informazioni tecniche - Convalida</u> .				
Colonna I: elenco dei codici	Per determinati attributi vi è un elenco di codici. Ciò significa che i possibili valori ammessi nello scambio di messaggi B2B con Passar se limitati.				
	Gli elenchi dei codici sono pubblicati qui:				
	https://datahub.bazg.admin.ch/PassarCodelists v1.zip.				
	Si raccomanda di decomprimere il file zip e di aprirlo mediante «Editor» (M365: clic con il tasto destro del mouse).				
	Al fine di facilitare la lettura, la versione XML può essere trasferita in una tabella Excel. (M365: Daten → Daten abrufen → Aus Datei → Aus XML → mit Drilldown arbeiten)				
Colonna J: descrizione del campo di dati	Descrizione e informazioni supplementari relative ai singoli campi di dati.				
Colonna K: link	Link a ulteriori informazioni				